
EC-CUBE インストールマニュアル

Version 1.1 (20081127)

at+link 専用サーバサービス

目次

1. このマニュアルについて.....	2
2. 設定・利用にあたっての事前確認事項.....	2
3. MySQL の設定 (文字コードおよびアカウントの設定).....	3
4. EC-CUBE パッケージの入手・ダウンロード・権限変更.....	4
5. EC-CUBE のインストール.....	5
6. 付録.....	10

1. このマニュアルについて

- この マニュアルは、AT-LINK 専用サーバ・サービスが提供する Red Hat Enterprise Linux ES 4 / 5 用の参考手順書です。
- このマニュアルに関するサポートは行っておりません。あらかじめご了承ください。
- 必要な情報は、提供元のサイト (<http://www.ec-cube.net/>) をご覧ください。

2. 設定・利用にあたっての事前確認事項

1. 当サービス 標準の RHEL には、MySQL が組み込み済みです。事前に MySQL を起動してください。また、当サービスでは MySQL のプロセス起動を無償で承っております。
2. このマニュアルの MySQL 設定例は次のとおりです。

データベース (DB) 名	eccube_db
DB ユーザ	eccube_db_user
DB パスワード	NO29)4X

※ パスワードは適宜設定してください。

3. お使いいただくにあたっては、株式会社ロックオンのサイト (<http://www.ec-cube.net/download/index.php>) に記載されている「EC-CUBE のライセンスについて」を必ずご覧ください。無償の GPL ライセンスと有償の商用ライセンスのいずれかをお選びいただくことになります。

3. MySQL の設定 (文字コードおよびアカウントの設定)

3. MySQL の設定 (文字コードおよびアカウントの設定)

サーバにログインし、管理者権限で MySQL の設定を行います。

```
mysql -u root
create database データベース名 character set utf8;
grant all on データベース名.* to ユーザ名@localhost identified by 'パスワード';
¥q
```

<< 設定例 >>

```
mysql -u root
create database eccube_db character set utf8;
grant all on eccube_db.* to eccube_db_user@localhost identified by 'NO29)4X';
¥q
```

4. EC-CUBE パッケージの入手・ダウンロード・権限変更

1. 開発元のサイト (<http://www.ec-cube.net/download/index.php>) から最新版のファイルをダウンロードします。

※ 2008年11月27日現在、最新版は、【 eccube-2.3.2.tar.gz 】です。なお、「EC-CUBE バージョン 1系 (2008年11月27日時点での最新バージョンは 1.3.5)」がリリースされていますが、2009年3月でサポートが終了するため、2系でのインストールを強く推奨します。

2. ダウンロードしたファイルをサーバにアップロードします。

その後、ファイルを解凍し、解凍後にできたディレクトリ名を適宜変更します。

```
tar xvfz eccube-2.3.2.tar.gz
mv eccube-2.3.2 /home/homepage/public_html/eccube
```

※ [.tar.gz] ではなく [.zip] の拡張子をもつファイルをダウンロードした場合は、[unzip ファイル名.zip] で解凍します。

3. [temp] ディレクトリの権限を 777 に変更します。

```
chmod 777 /home/homepage/public_html/eccube/html/install/temp
```

※ 権限を確認する場合は、次のコマンドを実行してください。

```
ls -l /home/homepage/public_html/eccube/html/install/temp
```

5. EC-CUBE のインストール

5. EC-CUBE のインストール

1. ブラウザの「アドレス」欄に、以下のとおり入力して **Enter** キーを押します。

```
http://ドメイン名/eccube/html/install/
```

インストールウィザードの開始ページが表示されます。

[> 次へ進む] をクリックし、先に進めます。



2. アクセス権限のチェックを行います。

必要な権限の変更を行った後、ページの再読み込みを行います。



※ この表示の場合は、シェル上から以下のようにアクセス権限を変更します。

```
chmod 666 /home/homepage/public_html/eccube/data/install.php
chmod 777 /home/homepage/public_html/eccube/html/user_data
chmod 777 /home/homepage/public_html/eccube/html/cp
chmod 777 /home/homepage/public_html/eccube/html/upload
chmod 777 /home/homepage/public_html/eccube/data/Smarty/templates_c
chmod 777 /home/homepage/public_html/eccube/data/downloads
chmod 777 /home/homepage/public_html/eccube/data/logs
```

3. 次のように表示されていれば、問題はありません。
 【次へ進む】 をクリックしてください。



4. EC-CUBE の稼動に必要なファイルがコピーされます。
 作業がすべて成功した段階で【次へ進む】 をクリックします。



5. EC サイトの設定と WEB サーバの設定を行います。
 必要な項目を入力し、【次へ進む】 をクリックします。



5. EC-CUBE のインストール

<< 入力例 >>

■ EC サイトの設定

店名	リンク商店
管理者メールアドレス	pr-info@at-link.ad.jp
管理者ログイン ID	prinfo
管理者パスワード	1Ayf0362d

■ WEB サーバの設定

HTML のパス	/home/homepage/public_html/eccube/html/
URL(通常)	http://お客様のドメイン名/eccube/html
URL(セキュア)	http://お客様のドメイン名/eccube/html
共通ドメイン	空白のまま

6. データベースの設定を行います。

必要な項目を入力し、【次へ進む】をクリックします。



<< 入力例 >>

DB の種類	mysql
DB サーバ	localhost
ポート	空白
DB 名	eccube_db
DB ユーザ	eccube_db_user
DB パスワード	NO29)4X

7. データベースの初期化を行います。

【次へ進む】をクリックし、処理を開始してください。




8. データベースの初期化に成功すると、以下のようなページが表示されます。

内容を確認し、【次へ進む】をクリックします。



9. サイト情報の提供を依頼するページが表示されます。

情報提供の有無を選択し、【次へ進む】をクリックします。



5. EC-CUBE のインストール

10. 次のページが表示されれば、インストール完了です。

管理画面へは「管理画面」の文字をクリックすることでログインできます。



11. 「 /install/index.html ファイルの削除指示」に従い、ファイルを削除します。

```
rm /home/homepage/public_html/eccube/html/install/index.php
```

12. <http://お客様のドメイン名/eccube/html/admin/> から必要な設定を行います。

ログイン画面



ログイン後の画面



以上でインストール作業は完了です。お疲れさまでした。

6. 付録

ディレクトリ・ファイルの保護について

セキュリティ上、[data] ディレクトリが丸見えになる状態は好ましくありません。そのため、[data] 配下のディレクトリやファイルにアクセスできないように設定します。

1 ~ 5 のすべての作業完了後、該当ファイルがあるディレクトリ

[/home/homepage/public_html/eccube/data] 配下に、.htaccess ファイルを作成します。ファイルの内容は次のとおりです。

```
order deny,allow
deny from all
```